


Konfiguracja Pulpitu zdalnego (RDP) w Windows 10

Cel instrukcji


Celem tej instrukcji jest pokazanie krok po kroku, jak **włączyć i skonfigurować Pulpit zdalny (RDP) w systemie Windows 10**, aby umożliwić **zdalne połączenie z komputerem** oraz **dodać użytkownika uprawnionego do logowania zdalnego**.

Krok 1

Kliknij **prawym przyciskiem myszy** przycisk **Start** w lewym dolnym rogu ekranu



W sekcji **Ustawienia** przejdź do **Informacje**.




W sekcji **Powiązane ustawienia** kliknij **Zaawansowane ustawienia systemu**.

Krok 4

Jeżeli pojawi się okno **Kontrola konta użytkownika**, wprowadź **nazwę użytkownika administratora** oraz **hasło**, a następnie kliknij **Tak**.
Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?

Krok 5

Zweryfikowany wydawca: Microsoft Windows
W oknie **Właściwości systemu** przejdź do zakładki **Zdalny**.




Krok 6

W sekcji **Pulpit zdalny** zaznacz opcję: **Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem**. Następnie kliknij przycisk **Wybierz użytkowników...**


Krok 7

W oknie **Użytkownicy pulpitu zdalnego** kliknij przycisk **Dodaj...**



Krok 8

W oknie **Wybieranie: Użytkownicy lub Grupy** wpisz nazwę użytkownika (np. |twoje_konto|) i kliknij **OK**.




Krok 9

Upewnij się, że dodany użytkownik pojawił się na liście **Użytkownicy pulpitu zdalnego**, następnie kliknij **OK**.

Krok 10

W oknie **Właściwości systemu** kliknij **Zastosuj**, a następnie **OK**.



Krok 11

Zrestartuj komputer, aby zmiany zostały w pełni zastosowane.

Ważna informacja

Bez **ponownego uruchomienia systemu** połączenie RDP może nie działać poprawnie.