

Konfiguracja Pulpitu zdalnego (RDP) w Windows 11


Cel instrukcji

Celem tej instrukcji jest pokazanie krok po kroku, jak **włączyć i skonfigurować Pulpit zdalny (RDP) w systemie Windows 11**, aby umożliwić **zdalne połączenie z komputerem** oraz **przyznać dostęp wybranemu użytkownikowi**.

Po wykonaniu wszystkich kroków i **ponownym uruchomieniu komputera** możliwe będzie logowanie się do systemu z innego urządzenia za pomocą protokołu RDP.

Krok 1


Kliknij **prawym przyciskiem myszy** przycisk **Start** na pasku zadań i z menu wybierz **System**.



Krok 2

W oknie **Ustawienia** przejdź do sekcji **System** → **Informacje**.

Przewiń stronę w dół.




Krok 3

Na dole strony **Informacje** kliknij link **Zaawansowane ustawienia systemu**.

Krok 4


W oknie **Właściwości systemu** przejdź do zakładki **Zdalny**.




W sekcji **Pulpit zdalny** zaznacz opcję:
Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem
Następnie kliknij przycisk **Wybierz użytkowników...**

Krok 6


W oknie **Użytkownicy pulpitu zdalnego** kliknij przycisk **Dodaj...**



W oknie **Wybieranie: Użytkownik lub Grupy** wpisz nazwę użytkownika (np. `twoje_konto`) i kliknij **OK**.




Jeżeli pojawi się okno **Zabezpieczenia Windows**, wprowadź:



Krok 9


Upewnij się, że dodany użytkownik widnieje na liście **Użytkownicy pulpitu zdalnego**.

Kliknij **OK**, aby zamknąć okno.




Krok 10

W oknie **Właściwości systemu** kliknij **Zastosuj**, a następnie **OK**.



Krok 11

Zrestartuj komputer, aby zmiany zostały w pełni zastosowane.



Ważna informacja

Bez wykonania **restartu systemu** połączenie RDP może nie działać poprawnie.